

はじめに

この度は当社のゲームソフト『銀河遊俠伝説 トバックカー』をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

『銀河遊俠伝説 トバックカー』はリアルタイムのカードゲームです。

本書は『銀河遊俠伝説 トバックカー』のユーザーズマニュアルとなっており、ゲーム概要及び遊び方を記載しておりますので、本ゲームを快適にプレイするため、ゲームを始める前に必ずお読みになって下さい。

特に、パソコンの知識が不十分な方、ハードディスクへインストールされる方は、必ずよくお読みになった上でゲームを始めて下さい。

もくじ

はじめに .....2  
 あらすじ .....3  
 PC98シリーズ 対応機種・必要な機器等 .....4  
 FM-TOWNS 対応機種・必要な機器等 .....5  
 インストールプログラムについて .....5  
 PC98シリーズ 起動方法 .....6  
 FM-TOWNS 起動方法 .....9  
 ハードディスクへのインストール .....9  
 Windows が起動する環境時の注意事項 .....10  
 基本操作について .....11  
 カードバトルについて .....11  
 ゲームの終了 .....13  
 サポートメモ .....14  
 お買い上げの皆様へ .....15

■ご注意

- 1)本ソフトのプログラム及びパッケージ、マニュアルは株式会社ポニーテールソフトの著作物です。無断で複写、複製することを禁じます。
- 2)このゲームはフィクションです。ゲーム中に登場する、地名、団体名、登場人物等は実在のものとは一切関係ありません。

■フロッピーディスク使用上の注意

フロッピーディスクは構造的に非常にデリケートに出来ていますので、以下のことに注意して、大切に取扱って下さい。

- 1)磁石・大スピーカー等、磁気を発生するものにディスクを近づけないで下さい。又、ディスクを扱う時も、磁気ネックレスなどを身につけないで下さい。
- 2)使用後は、必ずエンベロープに入れて収納箱へ。  
又、日の当たる場所、極端に高温・低温となる場所にディスクを保管せず、適正環境(10℃～52℃/41° F～125° F)に保って下さい。
- 3)ディスクの中身のプラスチックシート(磁気面)には、絶対に手を触れないで下さい。
- 4)ディスクの上にモノをのせないで下さい。
- 5)ディスクにゴミ・ホコリやタバコの灰を落とさないで下さい。
- 6)ジャケットの上から直接ボールペンなど、ペン先の硬い物で書き込まないで下さい。
- 7)ディスクを曲げたり、クリップ等ではさまないで下さい。
- 8)溶剤類、飲物等はディスクにつけないで下さい。
- 9)フロッピーディスクドライブのランプが点灯している時は、フロッピーディスクへの読み書きが行われています。ランプ点灯中はディスクを抜いたり、パソコンの電源を切ったりしないで下さい。

■健康上のご注意

疲れている時や、長時間にわたるゲームプレイは、健康を損なうおそれがありますので注意して下さい。ゲームで遊ぶ時は健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとって下さい。又、ディスプレイからなるべく目を離してゲームをして下さい。尚、ゲームをしていて、異常が現れた場合は、すぐにゲームをやめて、医師の診察を受けて下さい。

■プログラムが動作しない。

プログラムが正しく作動しない。又は読み込めない場合には、パーソナルコンピューター付属の取り扱い説明書をよくお読みになった上で、以下の項目を調べて下さい。

- 1)お買い上げいただいた商品に表示されている機種とお持ちのパーソナルコンピューターが一致していますか？  
一致していない場合は販売店にご相談下さい。

- 2)お持ちの機械等が、マニュアルP4～5の「対応機種・必要な機器等」及び、「注意事項」記載の項目に該当しているませんか？
- 3)パーソナルコンピューター付属のディスクや、他のディスクが動きましたか？
- 4)本体・ディスプレイなどの電源やケーブルが正しく接続されていますか？
- 5)正しい方向でディスクがセットされていますか？
- 6)一度電源を切り、状態を安定させてからゲームを立ち上げましたか？
- 7)当社の製品は、純正の周辺機器が接続されているという状態を前提にして開発しています。したがって、純正及びその同等品以外の機器が接続されている場合には、正常な動作は保証いたしかねます。
- 8)本ソフト(PC98シリーズ)は平成7年8月10日に発売いたしました商品です。したがって、同日以前に発売された機種につきましては、十分なチェックを行っておりますが、同日以降に発売された機種については、正常に動作しない場合があります。また保証いたしかねます。
- 9)尚、破損ソフトと決めつける前に、一度マニュアルを読んでみて正しく操作しているかどうかの確認をお願いします。
- 10)(1)～(9)の項目にも該当せず、正常に動作しない場合は、お買い上げのショップなどで同機種での動作を確認して下さい。別の機種で正常に動作する場合は、お持ちの機械の故障なども考えられます。

■フロッピーディスクの有償・無償交換

本製品購入後、正常に動作せず、上記の(1)～(9)のいずれにも該当しない場合は、下記の(2)(3)を同封して当社までお送り下さい。調査の上、有償にて良品と交換致します。但し、お客様の不注意による故障、長期の使用による故障等、当社の責に因らない事由での動作不良の場合は、以下の物をお送り下さい。代品をお送り致します。

- 1)実費手数料、1,500円(現金書留及び、無記名の郵便為替1,500円分)
- 2)破損ソフト (すべてのディスクをお送り下さい。)
- 3)本書のサポートメモ (可能な限り、詳細にご記入下さい。)

■製品のお問い合わせ

本製品についてのご質問・ヒント資料の請求は、返信用封筒(切手貼付)同封の上、当社までお送り下さい。お電話による、ヒント等のご質問には、一切お答えしていません。

〒591 大阪府堺市日置荘西町21-3 ヨシワビル3F  
 TEL 0722-85-2060

(株)ポニーテールソフト

《サポートメモ》

※切り取らずにコピーして  
ご使用下さい。

(フリガナ)

■ご氏名

■お電話番号

■ご住所 (〒 - )

■コンピュータ本体 (メーカー/機種名: )

■ディスプレイ (メーカー/機種名: )

■ハードディスク

あり — 内蔵  
なし — 外付け

SASI SCSI IDE

■MS-DOSバージョン

NEC (Ver. )  
エプソン (Ver. /R )

■増設メモリ

あり — (メーカー/型名: )  
なし (容量: メガバイト )

増設 — プロテクトメモリ バンクメモリ EMSメモリ  
内蔵

■FM音源

あり — (メーカー/型名: )  
なし 増設  
内蔵

■ODP (オーバードライブプロセッサ)

あり — (メーカー/型名: )  
なし (クロック: MHz)

■本体のクロック数 (MHz)

※お持ちの機種、すべてのクロック数で動作確認の上、複数でご記入お願いします。

■その他の拡張ボード等 (※例: I/O DATA機器 GA-1024A等)

■故障内容

《あらすじ》

無限に広がる大宇宙。

ロマン溢れるこの宇宙の片隅に、怪しい宗教が広まっていた。

『悶々教』

彼らは、性的欲求など人を堕落させる悪魔の囁き、性欲自制のみが悟りの道、そう教えられている。

しかし、その教えの裏には、悶々教教祖の恐ろしい企みが隠されていた。

彼等の目的は、全宇宙宗教の統一。

そして、性欲自制で子孫が増えず、人類が死に絶えたその時、悶々桃源郷を創ろうと企んでいるのだ。

悶々教の信者は、皆トバッカーの集まりである。

トバッカーとは、カード使いを初めとする博打打ち達の総称で、悶々教の中でも巫女と呼ばれる者は、猛者ぞろいである。

教祖は、新しい巫女候補として、ある者達を狙っていた。

キャプテン ブラボー率いる銀河の荒くれ、Roaming・Cat's (ロウミングキャッツ)。

さすらいのトバッカー達で構成された、ならず者賭博部隊である。

彼等は、悶々教のことを快く思っておらず、教団に一泡噴かせるため、一世一代の大勝負を持ちかけた。

★ハードディスクでご使用の場合、上記の「サポートメモ」とゲームを起動したドライブの[CONFIG. SYS]及び[AUTOEXEC. BAT]の内容を明記したメモを添えてお送り下さい。

## 《PC98シリーズ 対応機種・必要な機器等》

### ■対応機種・必要機器

- 1) PC-9801シリーズ(VM以降)、PC-9821、PC-286/386/486シリーズ対応  
PC-9801E/F/M/U/XA/LT/HA は動作いたしません。  
尚、PC-9801VM2/4は16色ボード(PC-9801-24)が必要です。
- 2) 要 MS-DOS のシステムディスク(以下のいずれかのバージョン)  
[N E C] Ver.3.30/3.30A/3.30B/3.30C/3.30D/5.0A/5.0A-H/6.2  
[EPSON] Ver.3.3/5.0  
※上記以外のバージョンでの動作は保証いたしかねます。
- 3) 要 2 ドライブもしくは、RAMドライブ+1 ドライブ  
HDD モデル + 1 ドライブ(仮想FDが使用出来る環境)
- 4) 本ソフトウェアは標準実装メモリが640KB 以上ないと使用出来ません。  
不足している場合は増設してご使用下さい。(メモリの増設に関しては、お買い上げのRAMボードのマニュアルをご覧ください。)
- 5) 要アナログディスプレイ

### ■注意事項

- 1) 電源を入れてシステムを起動させる時、電源を入れてからディスクをセットして下さい。ディスクを先にセットして電源を入れると、ディスク内容が破損する事があります。
- 2) 起動・ゲーム中及び、ディスクアクセス中(ドライブのランプが点灯している時)は指示がない限り、むやみにキーボードを押したり、ディスクを抜いたりしないで下さい。故障の原因となることがあります。
- 3) FM音源が実装されていない機種では音楽が演奏されません。  
また純正品以外では、正常に音楽が演奏されないことがあります。
- 4) GDCクロックが5 MHzでは、機種によって正常に作動しないことがあります。  
この場合、本体のディップスイッチ 2-8 をOFFにして、GDCのクロックを2.5MHzに設定して下さい。クロックの設定についての詳しい操作は、パーソナルコンピューター付属の取扱説明書をご覧ください。
- 5) エプソン製のマシンをご使用の方は、CPU動作がアドバンスモード以外では動作いたしません。
- 6) Windowsが起動する環境の場合、スマートドライブ(SMARTDRV)のライトバックキャッシュを無効にしておいて下さい。  
尚、この事項に関する詳細はP10の「Windowsが起動する環境時の注意事項」に記載しておりますので、必ずお読みになってから、本マニュアルに記載してあります作業等を行って下さい。

- ④[C]の相手のライフが0になると、プレイヤーの勝ちです。(但し、ボスキャラは3回の対戦で2回勝たなければなりません。)  
[E]のプレイヤー側のライフが0になると選択した対戦者は死亡します。(次のステージまで復活することは出来ず、対戦出来ません。)  
又、死亡した時点では他の対戦者と交代出来ますが、全員が死亡すればゲームオーバーになります。

カードバトルはリアルタイムですので、あなたが考えている間にも、敵はどんどんカードを切って攻撃してきます。

『すばやく判断して、カードを切る!!』

これが、勝利への近道です。

### 《ゲームの終了》

ゲーム終了時は、必ず **CTRL** キーを押しながら **DEL** キーを押して、ゲームを終了して下さい。

絶対にリセットしたり電源を切ったりしないでください。  
尚、ハードディスクで遊ばれている方で、Windowsが起動する環境の場合は、P10に記載してあります「Windowsが起動する環境時の注意事項」の項を、必ずよくお読みになって下さい。

(B)相手の所有カードです。

配られるカードの枚数は全部で5枚。

カードを切ることによって、新しいカードが自動的に補充されます。

(C)相手のライフゲージです。

相手のライフが0になると、プレーヤーの勝ちです。

(D)(B)と反対に、プレーヤー側の所有カードです。

カードの左からファンクションキーの [f・1] [f・2] [f・3] [f・4] [f・5] に対応しており、それらのキーを押すことによって任意のカードを切ることが出来ます。

(E)プレーヤー側のライフゲージです。

ライフが0になると選択した対戦者は死亡します。

(F)プレーヤー側の対戦者が表示されます。

#### 【カードの種類】

カードの種類についての詳細は起動時の「補足説明」に記載してありますので、ここでは簡単な説明にとどめておきます。

カードの種類は大別すると、「攻撃」「回復」「特殊」の3つにわかれ、どの種類のカードを切るかによって、効果が異なります。(いずれの場合も、“力”はカードの絵柄によって差異があり、数字の大小に影響されません。)

- ・「**攻撃**」…このカードを切ることによって、相手を攻撃することが出来ます。
- ・「**回復**」…このカードを切ることによって、自分のライフを回復します。
- ・「**特殊**」…上記以外のカードです。(「凍結カード」等)

#### 【ルール】

以下、敵に遭遇してから、戦闘終了までを順に説明しましょう。

- ①敵に遭遇すると、カードバトルに突入しますが、その前にプレーヤー側の3人の中から〔賭場 勝太〕〔ベピ・フラッパー〕〔アリッサ・マイセン〕、対戦者を決めます。
- ②対戦者が決まったら、カードバトルでアイテム使用の有無を決定します。
- ③さて、いよいよカードバトルの開始です。  
ルールは簡単。「場」に出ているカードの数字と同数か、その数字以上のカードを[D]のプレーヤー側のカードの中から選んで切ればいいのです。

カードの数字は[0]～[5]の6種類。

「場」のカードの数字が[4]なら、[0]・[4]・[5]の数字のカードを切ることが出来ます。

「場」のカードの数字が[5]の時は、[5]か[0]の数字のカードしか切れません。

※[0]はちょっと特殊で、トランプでいう「ジョーカー」の役割を果たし、「場」のカードの数字が何であっても、切ることが出来ます。

切るカードの種類により、相手を攻撃したり、ライフを回復することができます。

## 《FM-TOWNS 対応機種・必要な機器等》

### ■対応機種・必要機器

1)FM-TOWNS II シリーズ対応(Marty非対応)

2)要内蔵メモリ 2 MB以上(RAMディスク設定要解除)

### ■注意事項

- 1)ZOOM機能は無効にしてご使用下さい。  
有効にして使用した場合、表示に不都合が生じる場合があります。
- 2)起動及び、ゲーム中は指示がない限り、むやみにキーボードを押したり、CD-ROMやディスクを抜いたり、マウスやパッドをはずさないで下さい。  
故障の原因となることがあります。

## 《インストールプログラムについて》

PC98シリーズの本ソフトのシステムディスク(以後、**ゲームディスクAと呼びます**)には、以下の作業を補助するためのインストールプログラムが入っています。

- A)MS-DOSのインストール
- B)ハードディスクへのインストール
- C)ゲームディスクのバックアップ

尚、上記の(A)～(C)の作業はすべてこの「インストールプログラム」で行いますが、実行するにあたっては、必ず次項に記載しています注意事項をよくお読みになって下さい。では、各項目に関する詳細は後のページに記載しておりますので、ここではインストールプログラムの起動・終了方法のみ、ご説明します。

- 1)MS-DOSを起動して、プロンプト状態(P 6 をご覧下さい)にして下さい。
- 2)ゲームディスクAをドライブにセットして下さい。  
※この時、セットするドライブは1(A)でも2(B)でも結構ですが、以下ではAドライブと仮定してご説明します。
- 3)以下の下線部の文字を入力して、リターン キーを押して下さい。  
**A>INST** ↵  
※もし、セットするドライブがBなら **B:INST** と入力して下さい。
- 4)以上でインストールプログラム(インストールコマンド)が起動します。  
尚、作業を終了する時は必ず[終了]を2回押して下さい。

★注意事項

- 1) インストールプログラム実行時、インストール方法や使用方法を間違えると、ハードウェア又は、ソフトウェアに障害が生じる可能性があります。  
この場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承の上で、お客様ご自身の責任において作業して下さい。
- 2) Windowsが起動する環境の場合は、必ずP10の『Windowsが起動する環境時の注意事項』をよくお読みになって作業して下さい。

《PC98シリーズの起動方法》

本ゲームを起動するには、まずゲームディスクAにMS-DOSのシステムをインストールしなければなりません。  
用意するMS-DOSのバージョンは、P4の「対応機種・必要な機器等」をご覧ください。  
尚、インストールされる前に以下の注意事項をよくお読みになって下さい。

★注意事項

- 1) ゲームディスクAにはライトプロテクトをかけないで下さい。(書き込み禁止状態にしない)
- 2) P5～P6の『インストールプログラムについて』の項をよくお読みになって下さい。
- 3) MS-DOSのインストールの失敗を防ぐ方法として、マスターディスクのバックアップを作成していただいて、そのバックアップディスクにMS-DOSをインストールされることをお勧めします。  
尚、バックアップを作成するには本ゲーム付属のインストールプログラムを起動していただき、[ゲームディスクのバックアップ]という項目がありますので、画面の指示に従って下さい。

それでは、「2ドライブ」「RAM ドライブ+1ドライブ」「仮想FDドライブ機能」「ハードディスク」でのMS-DOSインストール方法を順にご説明します。

■2ドライブでのMS-DOSインストール方法

- 1) MS-DOSのシステムディスクをドライブ1に、ゲームディスクAをドライブ2に挿入して電源を入れて下さい。しばらくすると、MS-DOSのシステムが起動します。  
メニュー画面などが立ち上がってしまう場合には一旦終了して、プロンプトの状態(画面左上端に、A>■と表示される状態)にして下さい。
- 2) インストールプログラム起動後、画面の指示に従って、以下の通りに作業して下さい。
  - ① [MS-DOSインストール]を選択決定して下さい。
  - ② [MS-DOSシステム]を方向キーで……………Aドライブ(A:)に設定。  
[ゲームディスク]を方向キーで……………Bドライブ(B:)に設定。
  - ③ 設定終了後、[実行]を押して下さい。  
インストール完了後、インストールプログラムを終了して下さい。
- 3) ゲームを始めるにはドライブ1にゲームディスクAを、ドライブ2にゲームディスク①を挿入してリセットして下さい。

《基本操作について》


本ゲームは、キーボード及びマウスで操作します。(カードバトルに関してはキーボードで操作されることをお勧めします。)

	キーボード	マウスカーソル
コマンド等の選択	[→][←][↑][↓]・テンキーの[6][4][8][2]	マウスを動かす
コマンド等の決定	[リターン]キー・[スペース]キー	左クリック
キャンセル	[ESC]キー・テンキーの[0]	右クリック

- ※1) カードバトルでのキー操作は別途記載。(P12)  
 2) キャンセルとは、一つ前の入力に戻ることを言います。  
 3) ゲーム中は使用しないキーをむやみに押さないで下さい。  
 故障の原因となる事があります。

《カードバトルについて》

本ゲームでは、カードバトルによって敵を倒していきます。  
カードバトルに入ると、以下の画面が表示されます。



【画面説明】

(A)「場」と呼び、最初自動的にこの「場」にカードが置かれ、お互いに「場」の上に、切ったカードを置いていきます(自動的に置かれます)。  
又、相手・プレイヤーとも切るカードが無くなった時は、再び自動的に「場」の上にカードが置かれます。

4)ゲームを始めるには、インストール終了後に起動方法のメッセージが表示されますので、その通りに行ってください。

### 《Windowsが起動する環境時の注意事項》

Windowsが起動する環境の場合には、スマートドライブ (SMARTDRV) のライトバックキャッシュを必ず無効にしておいて下さい。(ライトバックキャッシュが有効な場合、セーブデータが保存されない場合があります。)

本ゲームをプレイする前や、「インストールプログラム」を起動する前には、必ず確認して下さい。

#### ★スマートドライブのライトバックキャッシュを無効にする方法

電源を入れて、Windows・DOSメニューを終了させます。

ゲームディスクをハードディスクへインストールした際のドライブ名を調べて(説明ではAドライブと仮定します)、下線部の文字を入力後、ゲームを実行して下さい。

```
A>SMARTDRV A [↵]
```

A=ゲームディスクをインストールしたドライブ名

※指定されたドライブがライトバックキャッシュを無効にする事を意味する。

★スマートドライブを有効にしたまま、作業・ゲームをした場合(キャッシュフラッシュ)スマートドライブを有効な状態のまま「インストールプログラムを起動した」、もしくは「ゲームを起動した」場合には必ず以下の方法で終了して下さい。

間違っても、リセットしたり電源を切ったりしないで下さい。

1)「インストールプログラムを起動した」のであれば、P5～P6の『インストールプログラムについて』の説明に従って、インストールプログラムを終了して下さい。  
「ゲームを起動した」のであれば、P13の『ゲーム終了』の方法でゲームを終了して下さい。

2)次に、下線部の文字を入力して、リターン キーを押して下さい。

```
A>SMARTDRV / C [↵]
```

C=ドライブ名ではありません。  
このとおりに入力して下さい。

3)以上で終了です。

有効時での終了方法を間違えると、ハードウェア又は、ソフトウェアに障害が生じる可能性があります。この場合、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承の上で、お客様ご自身の責任において作業をして下さい。

★サードパーティーから発売されている商品(スマートドライブに相当する商品)を、ご使用の場合、ライトバックキャッシュを無効にして下さい。  
その場合の無効の方法は、お買い上げの商品のマニュアルをご覧ください。  
尚、キャッシュフラッシュについても(ここでは有効時の終了の方法)、お買い上げの商品のマニュアルをご覧ください。

### ■RAM ドライブ+1ドライブでのMS-DOSインストール方法

1) HELP キーを押しながら、電源をONにするかリセットをして、noteメニューを立ち上げます。

①「モード設定」を選んで、以下の設定にします。

[システム起動装置の指定].....FD

[第1ドライブの指定].....FD

②「終了」を選び、メインメニューへ戻ります。

2)MS-DOSのシステムディスクをドライブに入れて、「システム起動」を選んで、MS-DOSを起動させます。メニュー画面などが立ち上がってしまう場合には一旦終了して、プロンプトの状態にして下さい。

3)プロンプトの状態にした後、ドライブに入っているMS-DOSのシステムディスクを抜いて、ゲームディスクAをドライブに入れて下さい。

4)インストールプログラム起動後、画面の指示に従って、以下の通りに作業して下さい。

①[MS-DOSインストール] を選択決定して下さい。

②[MS-DOSシステム] を方向キーで.....Aドライブ(A:)に設定。

[ゲームディスク] を方向キーで.....Aドライブ(A:)に設定。

③設定終了後、[実行] を押して下さい。

インストール完了後、インストールプログラムを終了して下さい。

5) HELP キーを押しながら、リセットをしてnoteメニューを再度立ち上げます。

①「モード設定」を選んで、以下の設定にします。

[システム起動装置の指定] .....RAMドライブ

[第1ドライブの指定] .....RAMドライブ

[RAMドライブライトプロテクト] .....しない

②「終了」を選び、メインメニューへ戻ります。

6)ゲームディスクAをドライブに入れ、「FD→RAMドライブコピー」を選び、ゲームディスクAの内容をRAMドライブへコピーします。

7)ゲームを始めるにはドライブにゲームディスク①をいれて、メニュー画面の「システム起動」を選択・決定して下さい。

もし、起動ドライブの設定が変わりましたら、「モード設定」をやり直して下さい。

#### ★RAMドライブ(仮想FD含む)の使用に関する注意事項

1)本ゲームでRAMドライブを使用すると、それ以前にRAMドライブに入っていたデータはすべて消えてしまいます。

RAMドライブに入っているデータが必要な場合には、事前にデータ内容をフロッピーディスクにバックアップしておいて下さい。

2)RAMドライブを使用して『SAVEする』場合、ゲームディスクAに記録するのではなく、RAMドライブに記録します。

従って、[バックアップメモリスイッチ]をOFFにしたり、他のディスクのデータ等をRAMドライブにコピーすると、記録されたデータは消えてしまいます。

「セーブデータは残したまま、新たにRAMドライブを使用したい」といった場合は、「RAMドライブ→FDコピー」を選んで、データ内容をゲームディスクAにコピーして下さい。

## ■仮想FDドライブ機能でのMS-DOSインストール方法

- 1)「仮想FDドライブ起動ディスク」をドライブに入れ、電源をONにするかリセットをして、「メニュー画面」を立ち上げます。  
※「仮想FDドライブ起動ディスク」の作成方法については、パーソナルコンピュータ付属の取扱説明書をよくお読みになって下さい。
- 2)「メニュー画面」では以下の設定にして下さい。  
[起動ドライブ] .....FDD  
[第1ドライブ] .....FDD
- 3)そのままの状態、ドライブにMS-DOSのシステムディスクを入れて、メニュー画面の「システム起動」を選択・決定して下さい。  
起動後、前項の(2)～(4)の手順でインストールを行います。
- 4)終了後、ゲームディスクAを「仮想FDドライブ起動ディスク」と交換してリセットして下さい。
- 5)「メニュー画面」で「FD→仮想FDへコピー」を選択し、ゲームディスクAの内容を仮想FDへコピーします。
- 6)コピー終了後、「メニュー画面」で以下の設定にして下さい。  
[起動ドライブ] .....仮想FD  
[第1ドライブ] .....仮想FD
- 7)ゲームを始めるにはドライブにゲームディスク①を入れて、メニュー画面の「システム起動」を選択・決定して下さい。  
  
★仮想FDドライブ機能での注意事項は、P7の「RAMドライブ(仮想FD含む)の使用に関する注意事項」をお読みになって下さい。

## ■ハードディスクからのMS-DOSインストール方法

ハードディスクのMS-DOSシステムをゲームディスクAにインストールする場合は、下記の要領でインストールして下さい。  
MS-DOSがあるハードディスクドライブをAドライブ、フロッピーディスクドライブをBドライブと仮定して説明していきます。

- 1)電源を投入してハードディスクを使用可能な状態にして下さい。  
MS-DOSを起動して、プロンプト状態にします。
- 2)インストールプログラム起動後、画面の指示に従って、以下の通りに作業して下さい。
  - ①[MS-DOSインストール] を選択決定して下さい。
  - ②[MS-DOSシステム] を方向キーで.....Aドライブ(A:)に設定。  
[ゲームディスク] を方向キーで.....Bドライブ(B:)に設定。
  - ③設定終了後、[実行] を押して下さい。  
インストール完了後、インストールプログラムを終了して下さい。

## 《FM-TOWNSの起動方法》

- 1)新しいディスク(3.5" 2HD)を用意して、フォーマットして下さい。  
フォーマットの方法については、コンピューター付属の取扱説明書をよくお読みになって下さい。(ゲーム中、このディスクを「ユーザーディスク」と呼びます。)
- 2)TOWNSの起動ドライブをCD-ROMに設定し、CD-ROMをドライブに入れ、(1)でフォーマットしたディスクをドライブ0に入れて起動して下さい。  
  
★フォーマットしたディスクをドライブにセットする際、ライトプロテクトをかけないで下さい。(書き込み禁止状態にしない)  
尚、ゲーム中もディスクにデータをセーブしますので、ライトプロテクトをかけないで下さい。

## 《ハードディスクへのインストール(PC98のみです。》)

### ■ハードディスクへのインストールに関する注意事項

- 1)本ソフトはハードディスクにインストールして使用出来ますが、お客様がハードウェア及び、MS-DOSに関する十分な知識と経験を有していることを前提にしています。  
十分な知識をお持ちでないお客様は、必ずフロッピーディスクでご使用下さい。
- 2)本ゲームをハードディスクにインストールする機能を使用した際、ハードウェア及び、ソフトウェアに障害が発生しましても、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承の上で、お客様の責任においてハードディスクにインストールして下さい。万一に備えて、ハードディスクの内容をMO・フロッピーディスクなどにバックアップしておくことをお勧めいたします。
- 3)P5～P6の『インストールプログラムについて』をよくお読みになって下さい。

### ■インストール方法

インストールしようとするハードディスクドライブをAドライブ、フロッピーディスクドライブをBドライブと仮定して説明していきます。

- 1)電源を投入して、ハードディスクを使用可能な状態にして下さい。  
MS-DOSを起動して、プロンプト状態にします。
- 2)BドライブにゲームディスクAを入れて下さい。
- 3)インストールプログラム起動後、画面の指示に従って、以下の通りに作業して下さい。
  - ①[ハードディスクインストール] を選択決定して下さい。
  - ②[転送元ドライブ] を方向キーで.....Bドライブ(B:)に設定。  
[転送先ディレクトリ] をキーボードで.....ディレクトリ名を入力。
  - ③設定終了後、[実行] を押して下さい。

※ディレクトリ名は、あらかじめ当社の方で用意しておりますので、そのまま決定していただいても構いませんが、変更したい場合はキーボードで入力して下さい。