



ROUND

ロンド



FRONTIER

<RONDO製作スタッフ>

原案・原作 夏まさき
キャラクターデザイン 大越秀武
プロデュース KENJI
Co. プロデュース うり鈴太郎

セル原画 大越秀武
パッケージセルワーク 秋山季映
マニュアル製作 KENJI

シナリオ 冬まさき
プログラム KENJI
音楽 N. Honda

原画 大越秀武
配色 森下欽也
チーフCG 藤原秋久
メインCG MEMI CHAN
CG 森下 欽也
CG けんやん
CG ポコペン
CG かがみ
CG SEALION

特別な感謝 ねぎたま氏
特別な感謝 ゴジラ氏
特別な感謝 ディスカバリーのスタッフ一同

企画・製作 フロンティア
著作 ディスカバリー

RONDO

ロンド

目次

はじめに	2
対応機種と必要な機材	3
対応オプション	4
起動方法	6
ゲームの進め方	7
フロッピーディスクのバックアップ方法	8
ハードディスクへのインストール方法	10
ストーリー紹介	12
サポートについて	18
保証&使用条件	19

■このゲームを当社の許諾なく譲渡、頒布、貸与することを禁止します。●このゲームのプログラム及びパッケージ、マニュアルなどの印刷物の一部または全部を著作権法と当社が認める範囲を超えて複製、引用することは禁止されています。また改変すること及びリバース・エンジニアリングをすることを禁止します。(c)1995DISCOVERY Co., Tokyo japan

始めに

この度はフロンティアのアドベンチャーゲーム『RONDO』をお買いあげいただき誠にありがとうございました。

- 本マニュアルでは、ゲームの始め方、操作方法、ユーザーサポートなどについて説明いたします。
ゲームを始める前には本マニュアルを一通り読むことをおすすめします。
- ゲームが起動しない、動作不良、その他のトラブルが発生した場合、もう一度よく本マニュアルをご参照下さい。
- パッケージに以下の物が含まれているかご確認ください。
 - 『RONDO』パッケージ内容
 - 1) フロッピーディスク3枚 (A、B、C)
 - 2) 本マニュアル
 - 3) アンケートハガキ (1枚)

保証&使用条件

■保証

お買い上げ後60日以内に、ゲームディスク、及びパッケージ、マニュアルなどの印刷物に使用上差し障りのある物理的障害が発見されたときは、使用中の不注意による障害でない限り無償で修理いたします。

その場合の手続きも、20ページのサポートの項に準じます。

お買い上げ後61日以上経過した時点で発見された障害、及び使用中の不注意による障害の場合の修理料金と手続きについては、詳しくはユーザーサポートまで、郵送でお問い合わせ下さい。(平成7年4月現在修理料金はフロッピーディスク1枚に付き1500円です。なお、障害のあるゲームディスクのお客様から当社への郵送費等はおお客様の負担となります)。

■使用条件

このゲームは、以下の使用条件に関する注意を守ってご使用下さるようお願いいたします。各条項に不明な点などありましたら、お問い合わせ下さい。

- このゲームは同時に1台のコンピューターでのみ使用できます。このゲームを2台以上のコンピューターで同時に使用することは法律で禁止されています。
- このゲームのプログラム、及びパッケージ、マニュアルなどの印刷物の一部または全部を著作権法と当社が特に認める範囲を超えて複製、引用することは法律で禁止されています。また、改変すること、及びリバース・エンジニアリングをすることを禁止します。
- このゲームをハードディスクへインストールすることは、このゲームを新品として購入されたお客様に限って、当社の利益を損なわない限り、自由になさってかまいません。お客様以外の第三者のハードディスクへインストールすることは法律で禁止されています。
- このゲームを譲渡、賃貸、中古販売することを禁止します。特に中古業者への売却は、パーソナルコンピューター・ゲームの振興と存続のためにも絶対におやめください。
- このマニュアルに記載の各種サポートは、このゲームを新品として購入されたお客様は、すべて受けることができます。しかし、このゲームを中古品として購入された場合、及び他の人から借用している場合は、いかなるサポートも行いません。

サポート

動作不良、バグ、トラブル、質問、苦情等は当社ユーザーサポート係まで、郵送でお願いします。

その際、必ず下記のユーザーサポート依頼書をコピーして添付して下さい。

〒101 東京都千代田区神田須田町1-18-1 甲商ビル2F
ディスカバリー フロンティア開発部 サポート係行

〒番号	
住所	
氏名	
連絡先電話番号	
電話連絡のつく時間 (電話連絡が不可の場合は不可とお書き下さい)	
ご使用の機種 (型番までお願いします 例：PC-9801DA/U2)	
ご使用マシン構成 (出来るだけ詳しくお願いします。)	
状況 (出来るだけ詳しくお願いします。)	

対応機種と必要な機材

このソフトは以下の環境で動作します。

■PC-9801版

●パソコン本体

PC-9801VM/UV以降

●16色

PC-9801VM0/2/4は16色ボードが必要です。

●メインメモリー

640KB必要です。

(PC-9801VM0/2/4、UV2はメインメモリーを640KBに増設する必要があります。)

●ディスプレイ

400ラインアナログカラーディスプレイをご用意下さい。

(98NOTEでお楽しみの方は、特に必要ございません。)

●入力装置

キーボードとバスマウスに対応しています。

(ゲームの進行をスムーズにするために、バスマウスのご使用をおすすめします。)

なお、外付けFM音源ボード(ステレオも含む)をご利用の際、ジョイスティック用のコネクタが付いているときには、ジョイスティックを接続できます。

●フロッピーディスク・ドライブ

連続した2ドライブの2HDフロッピーディスクドライブが必要です。

(98NOTE等の2HDタイプのRAMドライブにも対応しています。RAMカードの物には対応していません。)

対応オプション

このソフトは以下のオプションに対応します。

■PC-9801版

音楽システムに**MMS**（マルチ・ミュージック・システム）を搭載し、幅広い音源に対応しました。

●FM音源

FM音源は以下の物に対応しています。

- 1) DAやFA等に内蔵のFM音源
- 2) PC-9801-26K完全互換の外付けFM音源ボード

●ステレオFM音源

ステレオFM音源（OPNA）は以下の物に対応しています。

- 1) PC-9821A/C/Multiシリーズに内蔵のステレオFM音源
- 2) PC-9801DO+に内蔵のステレオFM音源
- 3) PC-9801-86等のステレオFM音源
- 4) MSI社のスピークボード

●ジョイスティック

外付けFM音源ボード（ステレオも含む）にアタリ仕様のジョイスティック用のコネクターが付いているときには、アタリ仕様のジョイスティックを接続することができます。詳しくはFM音源ボードのマニュアル等をご参照下さい。

たちばな あやこ
立花 綾子

主人公の担任で、日本史の教師。

身長	165cm。
性格	理解力がある。 穏和だが、頑張りや。 年下に甘い。 世話好き。 思慮深い。 優しい。
趣味	たくましい男性が好き。 家事一般。 スポーツ観戦。
好きなタイプ	たくましい男性。 又は逆に、弟みtain子。
嫌いなタイプ	ナンパ男。 色男。



みずき りさ
水城 莉砂

保健の先生。

身長	164cm。
性格	てきぱきしている。 やや短気。 男まさりの。
趣味	ヘビースモーカー。 酒飲み。
好きなタイプ	ハリソン・フォード。 カッコいい男。 しぶい男。
嫌いなタイプ	醜い男。 デブ。

ほうじょう みゆき

北条 魅雪

主人公のクラスに転校してくる美少女。
どこか謎めいた雰囲気を持っている。

身長

162cm。

勉強

得意（英語・数学・歴史）

性格

苦手（無し）

真面目

下品な冗談が嫌い。

勘が鋭い。

近寄りがたい雰囲気を持っている。

年下の男に興味なし。

趣味

詩を書くこと（誰にも見せた事がない）。

好きなタイプ

頼れる男。

嫌いなタイプ

軟弱な男。

不潔な人。

自己管理の出来ない人。

嫌いなもの

ゴキブリだけは、生理的にどうしてもダメ。

●MIDI音源

対応しているMIDI音源は以下の物です。

- 1) ローランド社のSC-55
- 2) その他のSC-55完全互換の音源

対応しているMIDIインターフェイスは以下の物です。

- 1) MPU-98/MPU-98II/SuperMPU (MPU-98完全互換なインターフェイス)
- 2) RS-232C接続のシリアルインターフェイス (RS-MIDI)

注意

MIDI音源で音楽をお楽しみになる場合、音源とインターフェイスの他に、MIDIコードとスピーカーやヘッドホン等が必要です。詳しくは各機材のマニュアルにしたがってください。

上記の製品以外での動作は保証いたしかねます。

●ハードディスク

空き容量が5M以上のハードディスクがあれば、ゲームをインストールする事が出来ます。詳しくはハードディスクへのインストール方法の項をお読み下さい。

●EMSメモリー

EMSに空き容量がある場合は、EMSを使用することにより、より少ないメインメモリーでゲームを起動することが出来ます。

●バスマウス

キーボード、ジョイスティックの他にバスマウスをご使用になれます。

起動方法

■PC-9801版

●フロッピーディスクでの起動方法

AディスクをドライブAへ、BディスクをドライブBへ入れて、パソコンを起動させて下さい。

あとは、ゲーム中にディスクの入れ替えメッセージが画面に表示されますので、ドライブBのディスクをメッセージにしたがって入れ替えて下さい。

●98NOTEでの起動方法

98NOTEシリーズでは、Aディスクを以下の方法であらかじめRAMドライブへコピーする必要があります。

2回目からは、RAMドライブの内容が消えない限り電源を入れるだけでゲームが起動します。

- 1) [HELP] キーを押しながら電源をONにするか、リセットをして、NOTEメニューを立ち上げます。
- 2) 「モード設定を選んで」、以下の設定をします。
システム起動装置の指定 2 : RAMドライブ
第一ドライブの指定 : RAMドライブ
- 3) 「終了」を選び、メインメニューへ戻ります。
- 4) 「FD→RAMドライブコピー」を選び、Aディスクの内容をRAMドライブへコピーして下さい。
- 5) ドライブへBディスクを入れて、リセットして下さい。もし、起動ドライブの設定を変更しましたら、「モード設定」をしておして下さい。

しまさき あきこ 島崎 晶子

主人公のクラスメイト。かなりの怖がり
で、怪談話に人一倍弱い。内気な性格の
ため友人が少ない。

身長
性格

159cm。

おとなしい。

内向的。

深刻になりやすい。

一途。

憶病。

人見知りが激しい。

趣味

読書。

占い。

お菓子づくり。

好きなタイプ

自分を大切にしてくれ

る男性。

嫌いなタイプ

いじめっ子。

不潔な人。

嫌いなもの

お化け。



ゲームの進め方

■操作方法

●マウス

マウスで選択肢を選択します。左クリックが決定で、右クリックがキャンセルです。これ以上キャンセルが出来ないときに右クリックをしますと、全てのウィンドウが消去されます。

●キーボード

[↑] [↓] もしくは、数字キーの [8] [2] で選択肢を選択します。[RET] キーが決定で、[ESC] キーがキャンセルです。これ以上キャンセルが出来ないときに [ESC] キーを押しますと、全てのウィンドウが消去されます。

なお、[SPACE] と [X] のキーも決定の役目をし、数字キーの [0] と [Z] もキャンセルの役目をします。

●音源の選択

ご自分のご使用音源に合わせて、選択肢を選んで下さい。このときに、SSG、OPN、リズム音源部分のボリュームが設定できます。お好みに合わせて上下して下さい。

●キャラクターの身長の入力

指定されたキャラクターの身長を、を選んで下さい。

●SAVEのしかた

ゲーム中で、選択肢が出ているときに [F1] キーを押すとセーブメニューが表示されます。

●ゲームを中断して、DOSへ戻る場合

ゲーム中、[STOP] キーを押しますと、ゲームを中断することができます。

とば みつは 鳥羽 三葉

主人公のクラスメイト。いつも明るく笑顔を絶やさない可愛らしい女の子。そのため、男子生徒にも人気が高いが、本人は友人にしか思っていない。

身長 160cm。
性格 明るい。
人なつこい。
淋しがりや。
笑い上戸。

淋しがりやなのは、両親が仕事で不在のことが多いため。

趣味 風呂。
恋愛映画。
長電話。
TV。
動物を飼うこと。

鳥・犬・猫・など多種飼っている。

好きなタイプ 白馬の王子様（謎）。
嫌いなタイプ 意地悪なひと。
嫌いなもの 今の所ない。



フロッピーディスクの バックアップ方法

■フロッピーディスクのバックアップ方法

このゲームには物理的なプロテクトは掛かっておりません。ゲームを始める前に、フロッピーディスクのバックアップを取っておきましょう。

オリジナルのフロッピーディスクの内容を誤って消してしまわないように、オリジナルのフロッピーディスクにはライトプロテクトをして下さい。

MS-DOSフォーマットされた、2HDのフロッピーディスクへバックアップをする方法を以下に示します。

●準備する物

- 1) MS-DOSのシステムディスク
(FORMAT.EXE と DISKCOPY.EXE の入っている物)
- 2) 新しい2HDのフロッピーディスク3枚

●最初に

必ずオリジナルのフロッピーディスクへライトプロテクトをして下さい。

ふじわら

藤原 ともみ

主人公の幼なじみ。クラスでは女子の学級委員をつとめる。世話好きなのか、なにかと主人公の世話をやきたがる。

身長	158cm。
性格	明るい 活発。 世話好き。
趣味	スポーツをする事。 サーキット観戦。
好きなタイプ	カッコいい人。 スポーツマン。
嫌いなタイプ	陰気。 根暗。 不潔。
嫌いなもの	カエル。 ヘビ。



ストーリー紹介

俺たちのクラスに、なにやら謎めいた雰囲気を持った転校生が現れた。

その転校生の名前は「北条魅雪」。長く流れるような髪と、切れ長の瞳が印象的な、とびきりの美女だ。当然の事ながら、クラスの連中は彼女に興味を持ち、なんとかお近づきになりたいと望む輩が続出した。しかし、彼女の性分なのかは知らないが、少々冷たいとも言える性格が、そんな男どもの接近を拒絶するのに一役買っていた。

俺としても、北条魅雪には興味津々なのだが、「藤原ともみ」が同じクラスとあっては、そう表立って興味を示すわけにもいかない。何しろ、藤原ともみは、俺の幼なじみであり、しかも、俺の片思いの相手でもあるのだ。

藤原ともみは、北条魅雪とは違って、どちらかと言うと外見は可愛いタイプになるのかも知れない。髪型はショートカットで、いつも明るい藤原ともみの存在は、俺の一番心の安らぐ存在だ。だから俺としてもなるべく北条魅雪には興味を示さないようにしていたのだが、ある日、真夜中に偶然見かけた北条魅雪の後をつけた俺は、誰もいないはずの校舎に彼女が消えていくのを目撃してしまった。いったい、夜の校舎に、彼女は何の用があると言うのだろうか!? これは、800年も昔から現代まで受け継がれた少女の「想い」と、現代に生きる少女たちの物語である。

●フォーマットの方法

(ドライブBをフォーマットする場合)

ドライブAにMS-DOSのシステムディスクを入れて本体を起動します。

ドライブBに新しいフロッピーディスクを入れて、

>FORMAT B:

と入力して下さい。後はメッセージにしたがって、フロッピーディスクを入れ替えて、3枚のフロッピーディスクをフォーマットして下さい。

●コピーの方法

(ドライブAからドライブBへコピーする場合)

ドライブAへゲームのオリジナルディスクを、ドライブBへはフォーマットされたフロッピーディスクを入れて下さい。その後、以下のように入力して下さい。

>DISKCOPY A: B:

メッセージにしたがって、フロッピーディスクを入れ替えて、3枚のフロッピーディスクをコピーして下さい。

これでフロッピーディスクのバックアップは終了です。オリジナルのフロッピーディスクは大切に保管し、ゲームをする場合はコピーしたフロッピーディスクを使用しましょう。

なお、Aディスクはゲーム中に書き込みを行いますので、書き込み可能にして下さい。

ハードディスクへの インストール方法

■ハードディスクへのインストール方法

ここに書いてあることはユーザーの責任で行って下さい。いかなる責任も当社にはないものとします。また、この項の質問には一切お答えが出来ません。必ず個人のご利用できる範囲でお願いします。どうしても、インストールが出来ない方は、他にパソコンを持っている友人などに聞いてみるのも良いかもしれません。

ハードディスクには5Mバイト以上の空きが必要です。（必要量はハードディスクの容量により変わってきます。）

PC-9801版は、EMSに対応しており、より少ないメモリーで動作しますが、念のためにFEP（漢字入力プロセッサ）やTSR（常駐プログラム）等を切り放して下さい。

- 1) Aディスクをフロッピーディスクドライブへ入れて下さい。
- 2) カレントをフロッピーディスクドライブへ移動して下さい。
- 3) **HDINS** インストールしたいハードディスクのドライブと入力して下さい。インストールを開始します。
- 4) インストールが成功したら、**RONDO. BAT** がルートディレクトリーに作成され、実行されます。
- 5) 2回目以降は **RONDO. BAT** でゲームを起動します。
RONDO. BAT はルートディレクトリーにある必要はないので、ご自由に移動させて下さい。

例1 「ハードディスクがドライブAで、フロッピーディスクドライブがドライブBのとき」

- 1) ドライブBへAディスクを入れる
- 2) **B:[RET]**
- 3) **CD¥[RET]**
- 3) **HDINS A:[RET]**

2回目以降は以下のようにして、**RONDO. BAT** を起動して下さい。

- 1) **A:[RET]**
- 2) **CD¥[RET]**
- 3) **RONDO. BAT[RET]**

例2 「ハードディスクがドライブBで、フロッピーディスクドライブがドライブCのとき」

- 1) ドライブCへAディスクを入れる
- 2) **C:[RET]**
- 3) **CD¥[RET]**
- 3) **HDINS B:[RET]**

2回目以降は以下のようにして、**RONDO. BAT** を起動して下さい。

- 1) **B:[RET]**
- 2) **CD¥[RET]**
- 3) **RONDO. BAT[RET]**